AnyDesk Colombia

Configuración de IDP en AnyDesk: Paso a paso para una gestión eficiente

TABLA DE CONTENIDO

- Requisitos Previos
- Configurar IDP
- Configurar Mapeador de IDP

¿Cómo configurar tu IDP en AnyDesk para una gestión más eficiente?

Si tienes una licencia **Enterprise-Cloud** o **Ultimate-Cloud**, puedes añadir múltiples usuarios a través de un proveedor de usuario **IDP**.

El proveedor de usuario **IDP** permite al propietario de una organización crear usuarios para esa organización utilizando un sistema de gestión de identidades que soporte OpenID Connect (por ejemplo, Microsoft Azure Active Directory). Así, puedes configurar tu IDP en my.anydesk II y permitir que los usuarios de tu organización inicien sesión con SSO utilizando la identificación de la organización y las credenciales de la empresa.

Para aprender más sobre los tipos de proveedores de usuario, consulta Proveedores de Usuario.

Requisitos Previos

Antes de configurar IDP en my.anydesk II, primero debes configurar tu proveedor de identidad. Puedes utilizar cualquier proveedor de identidad de terceros que admita OpenID Connect, como Microsoft Azure Active Directory.

Para la configuración de IDP en my.anydesk II, necesitarás los siguientes datos:

- **Cliente Secreto.** Copia y pega la URL en el campo de **Cliente Secreto** al configurar la **Configuración de IDP**.

- **Aplicación (ID de Cliente).** Copia y pega la URL en el campo de **ID de Cliente**.
- **Punto de autorización.** Copia y pega la URL en el campo de **URL de Autenticación**.
- **Punto de Token.** Copia y pega la URL en el campo de **URL de Token**.

botón

Configurar IDP

Debes configurar el proveedor de usuario **IDP** para establecer una conexión entre my.anydesk II y tu proveedor de identidad.


❗ No podrás editar usuarios en my.anydesk II creados a través del IDP, ya que están sincronizados con el proveedor de identidad.

Para configurar el IDP en my.anydesk II:

1. Abre my.anydesk II y ve a **Organización**.
2. En la sección **General**, haz clic en **Editar**. En el campo **Proveedor de Usuario**, selecciona **IDP**.
3. En la ventana **Cambiar proveedor activo**, selecciona **Continuar**.
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección **Configuración de IDP**, haz clic en **Editar** y proporciona la siguiente información:
    - **URI de Redirección** - Generado automáticamente al completar la configuración del IDP. Copia el valor de URI de redirección después de terminar la configuración y pégalo en tu proveedor de identidad correspondiente.
    - **ID de Cliente** - Copia el valor de **Aplicación (ID de Cliente)** de tu IDP y pégalo aquí. Se utiliza para registrar a my.anydesk como un cliente OIDC con tu proveedor.
    - **Cliente Secreto** - Copia el valor de **Cliente Secreto** de tu IDP y pégalo aquí. Se utiliza para registrar a my.anydesk como un cliente OIDC con tu proveedor.
    - **URL de Token** - Copia el valor de **Punto de Token** de tu IDP y pégalo aquí. Devuelve los tokens de acceso, tokens ID y tokens de actualización al cliente (my.anydesk).
    - **URL de Autorización** - Copia el valor de **Punto de Autorización** de tu IDP y pégalo aquí. Se utiliza para la autenticación y autorización del cliente my.anydesk.
    - **Verificar Correo Electrónico** - Apaga el interruptor para que los usuarios verifiquen su dirección de correo electrónico a través de my.anydesk II. Enciende el interruptor para deshabilitar la verificación de correo electrónico de my.anydesk II.
    - **Cierre de Sesión en Segundo Plano** - Activa el interruptor para habilitar el soporte de cierre de sesión en segundo plano por el IDP configurado. Si está habilitado, se debe

proporcionar el campo **URL de Cierre de Sesión**.


- **URL de Cierre de Sesión** - Proporciona el punto final para cerrar sesión de los usuarios desde el IDP externo. Se debe habilitar **Cierre de Sesión en Segundo Plano**.
- **Desviación de Reloj Permitida** - Proporciona el valor en segundos (el valor predeterminado es *0*). Determina la desviación aceptable al validar los tokens IDP.
- **Ámbitos Predeterminados** - Los ámbitos incluidos al solicitar autorización. El valor predeterminado es *openid*. Proporciona una lista separada por comas de ámbitos adicionales que desees solicitar.
- **Validar Firmas** - Activar el interruptor para habilitar la validación de firmas del IDP configurado. Si está habilitado, se debe proporcionar el campo **URL de JWKS**.
- **URL de JWKS** - URL donde my.anydesk II puede recuperar las claves para el IDP configurado. Se debe habilitar **Validar Firmas**.



idp setup

5. Haz clic en **Finalizar edición**.
6. Después de guardar el proveedor de identidad, copia la **URI de Redirección** asignada.
7. Abre tu proveedor de identidad y ve a **Autenticación**.

   ❗ El proveedor de identidad de Microsoft AzureAD se utiliza en este ejemplo para mostrar el procedimiento. Puedes utilizar cualquier otro proveedor de identidad de terceros.
8. Haz clic en **Agregar una plataforma**, selecciona **Web** y pega la **URI de Redirección** que copiaste después de guardar el proveedor de identidad en my.anydesk II.



uri de redirección

9. Haz clic en **Configurar**.

Después de completar los pasos anteriores, todos los usuarios de tu proveedor de identidad podrán iniciar sesión en my.anydesk II con SSO utilizando la identificación de la organización.

botón

Configurar Mapeador de IDP

Puedes asignar roles de tu organización a usuarios en my.anydesk II. De esta manera, no necesitarás asignar roles a los usuarios manualmente.


Primero, debes configurar un token de grupo en tu proveedor de identidad. Luego, para configurar el mapeador de IDP, debe existir al menos un rol en la consola de gestión de my.anydesk II. Este rol puede ser asignado a un rol dentro del proveedor de identidad.

Después de asignar el rol(s), su estado cambiará a *asignado*. Esto significa que los usuarios ya no podrán ser vinculados manualmente a ese rol. Eliminar el mapeador de IDP eliminará el estado **asignado**, lo que te permitirá vincular manualmente usuarios a ese rol.

Para configurar el mapeador de IDP:

1. Abre my.anydesk II y ve a **Organización**.

2. Desplázate hasta la sección **Mapeador de IDP**, haz clic en **Crear nuevo mapeador de IDP** y proporciona la siguiente información:
    - **Nombre** - Ingresa el nombre para el mapeador de IDP.
    - **Reclamo** - Proporciona la siguiente información:
      * **Clave** - Ingresa la clave del atributo de IDP que deseas mapear.
      * **Valor** - Ingresa el valor del atributo de IDP que deseas mapear.
    - **Rol** - Selecciona el rol de la lista desplegable al que deseas asignar al usuario de IDP especificado dentro de la consola de gestión de my.anydesk.com.



crear nuevo mapeador de IDP

3. Haz clic en **Crear nuevo mapeador de IDP**.

Si un usuario con criterios de clave-valor coincidentes inicia sesión en su cuenta de [my.anydesk II](), automáticamente tendrá todos los permisos asignados al rol al que se le asignó.

Ejemplo

Por ejemplo, si quieres que cada usuario de tu proveedor de identidad con el primer nombre ***John*** reciba el rol **administrador** de AnyDesk, entonces para el campo **Clave**, ingresa **Nombre** (dependiendo de la clave en tu IDP), para el campo **Valor**, ingresa **John** y en el campo **Rol**, selecciona **admin**.

botón