AnyDesk Colombia

# Configuracion de Visualizacion en AnyDesk - Guia Completa

TABLA DE CONTENIDO


Configuracion predeterminada de visualizacion

- Calidad
- Ayudas visuales
- Modo de vista
- Aceleracion por hardware
- Configuracion individual

Configuracion de visualizacion durante la sesion

Pantalla completa

- Direct3D (pantalla completa exclusiva)
- DirectDraw/OpenGL (pantalla completa en ventana)


*Articulo elaborado por el equipo de investigaciones de escritorioremoto.co.*

Para abrir la configuracion de visualizacion:

1. Abre la aplicacion AnyDesk en tu dispositivo.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de perfil y selecciona **Settings**.
3. En la ventana de **Settings**, navega a **Display**.

## Configuracion predeterminada de visualizacion

Usa las opciones de visualizacion predeterminadas para definir como aparecen los dispositivos remotos durante las conexiones. Estas opciones afectan la calidad de sesion, el modo de vista, el metodo de renderizado y el comportamiento de la interfaz.

## Calidad

Las opciones de **Calidad** controlan la calidad de imagen y la velocidad segun tu red y necesidades:

- **Best quality:** maximiza la claridad y detalle de la imagen. Ideal para tareas de diseno o multimedia. Requiere un sistema de alto rendimiento y conexion rapida.
- **Balanced:** ofrece un equilibrio entre calidad de imagen y rendimiento. Recomendado para uso general.
- **Best performance:** optimizado para velocidad y baja latencia. Util en conexiones lentas o cuando se necesita interaccion rapida.

## Ayudas visuales

Las **Ayudas Visuales** mejoran la claridad y navegacion durante una sesion remota:

- **Visualizacion del cursor remoto:**
  - *Ocultar cursor remoto:* el cursor no se muestra.
  - *Mostrar cursor remoto:* siempre visible en la sesion.
  - *Mostrar cursor remoto en movimiento:* visible solo cuando el usuario remoto mueve el cursor.
- **Seguir comportamiento de pantalla:**
  - *Seguir cursor remoto:* cambia automaticamente al monitor donde esta el cursor remoto.
  - *Seguir foco de ventana remota:* sigue la ventana actualmente en foco en el lado remoto.
- **Mostrar ayuda de movimiento/tamano:* resalta las ventanas que se estan moviendo o redimensionando con un borde visible.

## Modo de vista

El **Modo de Vista** define como aparece la pantalla remota en tu dispositivo local:

- **Original:** muestra la pantalla remota en su tamano real. Usa scroll de borde para navegar si la resolucion excede tu pantalla local.
- **Optimizar pantalla (reducir):* escala la pantalla remota para que quepa en la ventana local sin estirar.
- **Optimizar uso de pantalla (estirar):* escala la pantalla remota para llenar la ventana local, puede distorsionar la relacion de aspecto.

Opciones adicionales:

- **Iniciar sesiones en pantalla completa:** activa automaticamente el modo pantalla completa al iniciar.

- **Usar scroll de borde en modo original:** habilita el scroll cuando la pantalla remota es mas grande que tu ventana.
- **Modo pantalla completa exclusivo:** oculta la barra de tareas local. Requerido para Direct3D.
- **Modo pantalla completa en ventana:** entra en pantalla completa sin ocultar elementos locales. Recomendado para multiples monitores.

### Aceleracion por hardware

Define como se renderiza la imagen remota localmente:

- **Direct3D (recomendado):** usa aceleracion GPU para un rendimiento fluido. Predeterminado en Windows.
- **DirectDraw:** adecuado para sistemas con multiples monitores. Buena compatibilidad.
- **OpenGL (experimental):** opcion avanzada para pruebas. Puede no ser estable.
- **Desactivar:** sin aceleracion hardware. Usar solo si las otras opciones causan problemas.

### Configuracion individual

- **Predeterminado:** usa las mismas opciones para todas las conexiones.
- **Recordar configuracion individual por dispositivo:** guarda preferencias separadas para cada dispositivo remoto.

## Configuracion de visualizacion durante la sesion

Puedes ajustar la visualizacion en tiempo real usando la barra de herramientas de la sesion:

1. Durante una sesion activa, haz clic en el icono de display en la barra de herramientas.
2. Usa el menu para ajustar:
    - **Modo de trabajo (solo Windows):** Eficiencia (predeterminado), Video (Beta), Gaming (Beta)
    - **Capturar raton:** habilita control total del cursor. Presiona CTRL + ALT + SHIFT + SPACE para liberar.
    - **Pantallas:** cambia entre monitores remotos.
    - **Modo de vista:** Original, Reducir, Estirar
    - **Pantalla completa:** alterna segun el modo de renderizado
    - **Auto-adaptar resolucion:** ajusta la resolucion remota a tu ventana
    - **Modo nocturno:** invierte colores localmente para reducir la fatiga visual

# Pantalla completa

AnyDesk para Windows soporta dos tipos de pantalla completa:

## Direct3D (pantalla completa exclusiva)

Mejor rendimiento dedicando la GPU a AnyDesk. Solo una pantalla puede estar en pantalla completa a la vez. La sesion se minimiza al perder el foco.

Pasa el cursor por el borde superior durante pantalla completa para acceder a la barra de herramientas con: cambiar monitor, minimizar, salir de pantalla completa y configuracion de sesion.

## DirectDraw/OpenGL (pantalla completa en ventana)

Permite multiples monitores en paralelo sin interrupcion. La sesion se comporta como una ventana maximizada, manteniendo estabilidad incluso si el foco cambia.

**Configura la visualizacion de tus sesiones remotas con AnyDesk para una experiencia optima.**